


SAMSUNG GALAXY J3 2017 (SM-J330FN)

Configurazione mail Alice




Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Alice, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.

Segui le istruzioni indicate in questa guida.




Entra nella cartella "Google".




Scegli adesso l'icona "Gmail".




Premi il simbolo in alto a sinistra
come indicato dalla freccia.




Scorri verso il basso.




Seleziona "Impostazioni".



Premi su "Aggiungi account".



Scegli il tipo di account "Altro".



Digita il tuo indirizzo di posta elettronica Alice e seleziona "Impostazione manuale".



mario.rossi@alice.it

Di quale tipo di account si tratta?

Personale (POP3)

Personale (IMAP)

Exchange



Scegli il tipo di account "IMAP".



Inserisci la password
e procedi con "Avanti".




Alla voce "Server"
digita "in.alice.it"
e premi "Avanti".



Impostazioni server Posta in arrivo

Convalida impostazioni server...

Attendi la convalida delle impostazioni.



Seleziona "Procedi".



The screenshot shows the 'Impostazioni server Posta in arrivo' (Incoming Mail Server Settings) screen. At the top, there is a red status bar with icons for notifications, signal strength, 4G LTE, 44% battery, and the time 10:19. Below the status bar is a red header with a white envelope icon. The main title is 'Impostazioni server Posta in arrivo'. The form contains the following fields:

- Nome utente:** mario.rossi@alice.it
- Password:** A field with a masked password (dots) and a red 'X' icon to the right.
- Server:** in.alice.it
- Porta:** 143
- Tipo di sicurezza:** STARTTLS

A large red arrow points to the 'Porta' field, which contains the value '143'. At the bottom right, there is a blue button labeled 'AVANTI'.

Alla voce "Porta"
inserisci "143".

Apri il menu del
"Tipo di sicurezza".



Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente
mario.rossi@alice.it

Password
.....


Server
in.alice.it

Porta
143

Tipo di sicurezza
Nessuna
Sicurezza email non garantita

AVANTI

Seleziona "Nessuna"
e procedi con "Avanti".



Alla voce "Server SMTP"
digita "out.alice.it",
premi "Avanti".




Impostazioni server Posta in uscita

Convalida impostazioni SMTP...

Attendi la convalida delle impostazioni.



Seleziona "Procedi".



Impostazioni server Posta in uscita

Richiedi accesso

Nome utente
mario.rossi@alice.it

Password
.....

Server SMTP
out.alice.it


Porta
587

Tipo di sicurezza
STARTTLS

AVANTI

Alla voce "Porta"
inserisci "587".

Apri il menu del
"Tipo di sicurezza".



Impostazioni server Posta in uscita

Richiedi accesso

Nome utente
mario.rossi@alice.it

Password
.....


Server SMTP
out.alice.it

Porta
587

Tipo di sicurezza
Nessuna
Sicurezza email non garantita

AVANTI

Seleziona "Nessuna"
e procedi con "Avanti".




Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, premi ancora "Avanti".



Imposta in questa schermata un nome per questo account di posta, nel campo sottostante inserisci invece il nome che vuoi venga visualizzato nelle mail che invierai.

Seleziona quindi la voce "Avanti".




Torna indietro
come indicato dalla freccia.




Premi il simbolo
come indicato nell'immagine.





Apri il menu a tendina
per avere l'elenco dei tuoi account.



Adesso la tua casella è configurata e puoi accedere ai messaggi selezionandola dall'elenco.