

ASUS ZENFONE 4 MAX (ZC554KL)

Configurazione mail Alice



Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Alice puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.

Segui le istruzioni indicate in questa guida.



Dalla Home
accedi alla cartella Google.




Seleziona
l'icona "Gmail".




Premi l'icona
in alto a sinistra.





Scorri la schermata verso il basso.



Seleziona
"Impostazioni".



Premi
"Aggiungi account".



Imposta email



Google



Outlook, Hotmail e Live



Yahoo



Exchange e Office 365



Altro



Seleziona
il tipo di account
"Altro".



Aggiungi il tuo indirizzo email

Inserisci il tuo indirizzo email

mario.rossi@alice.it

Digita l'indirizzo mail Alice
e premi sulla voce
"Impostazione manuale".



IMPOSTAZIONE MANUALE

AVANTI



mario.rossi@alice.it

Di quale tipo di account si tratta?

Personale (POP3)

Personale (IMAP)

Exchange



Scegli il tipo di account "IMAP".



mario.rossi@alice.it

Password

.....



Immetti poi la relativa password
e premi la voce "Avanti".





Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente

mario.rossi@alice.it

Password

.....



Server

in.alice.it

Alla voce "Server"
digita "in.alice.it"
e continua con "Avanti".






Impostazioni server Posta in arrivo

Convalida impostazioni server...

Attendi la convalida delle impostazioni.



Premi
"Modifica impostazioni".



Impostazioni server Posta in arrivo

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Nome utente
mario.rossi@alice.it

Password
.....

Server
in.alice.it

Porta
143

AVANTI

Come porta
immetti il valore "143"
e scorri in basso.



Impostazioni server Posta in arrivo

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Nome utente
mario.rossi@alice.it

Password
.....

Server
in.alice.it

Porta
143

Tipo di sicurezza
STARTTLS

AVANTI

Apri il menu a tendina
relativo alla voce
"Tipo di Sicurezza".



Impostazioni server Posta in arrivo

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Nome utente:

mario.rossi@alice.it

Password

.....



Server:

in.alice.it

Porta

143

Tipo di sicurezza

Nessuno

Sicurezza email non garantita



AVANTI

Seleziona "Nessuno"
e premi su "Avanti".



Impostazioni server Posta in uscita

Richiedi accesso



Nome utente

mario.rossi@alice.it

Password

.....



Server SMTP

out.alice.it

Alla voce "Server SMTP"
digita "out.alice.it"
e procedi con "Avanti".




AVANTI



Impostazioni server Posta in uscita

Convalida impostazioni SMTP...

Attendi la convalida delle impostazioni.



Conferma con
"Modifica impostazioni".



4G 85% 16:26



Impostazioni server Posta in uscita

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Richiedi accesso

Nome utente
mario.rossi@alice.it


Password
.....  

Server SMTP
out.alice.it

Porta

Scorri verso il basso.



USCITA

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Richiedi accesso

Nome utente
mario.rossi@alice.it

Password
.....


Server SMTP
out.alice.it

Porta
587

Tipo di sicurezza
STARTTLS

AVANTI

Come porta immetti il valore "587"
e apri il menu a tendina relativo
alla voce "Tipo di Sicurezza".



USCITA

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Richiedi accesso

Nome utente
mario.rossi@alice.it

Password
.....

Server SMTP
out.alice.it

Porta
587

Tipo di sicurezza
Nessuno
Sicurezza email non garantita

AVANTI

Seleziona "Nessuno"
e premi su "Avanti".



Opzioni account

Frequenza sincronizzazione:

Ogni 15 minuti

- Avvisami all'arrivo di email
- Sincronizza email di questo account
- Scarica allegati automaticamente quando connesso a Wi-Fi

Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, seleziona ancora "Avanti".





Il tuo account è stato
impostato e l'email sarà pre...

Nome account (facoltativo)

Alice

Nome

Mario Rossi

Visualizzato nei messaggi inviati

Decidi in questa schermata
un nome per questo account di posta,
nel campo sottostante inserisci invece
il nome che vuoi venga visualizzato
nelle mail che invierai.

Premi ancora "Avanti".






Torna indietro
con la freccia in alto a sinistra.




Premi il simbolo
in alto a sinistra
come indicato.





Apri il menu a tendina
per avere l'elenco di tutte le caselle
impostate sullo smartphone.



Seleziona il tuo account Alice.

La configurazione è terminata,
lo smartphone è ora pronto
per inviare e ricevere mail.