

ASUS ZENFONE MAX PRO M2

Configurazione TIM Mail



Se possiedi un indirizzo di posta elettronica TIM, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.

Segui le istruzioni indicate in questa guida.



Dalla Home seleziona l'icona "Gmail".



Accedi con "OK".

Novità di Gmail

Tutte le tue funzioni preferite con un nuovo look



OK





+ Aggiungi un indirizzo email



Seleziona "Aggiungi un indirizzo email".

VAI A GMAIL





Imposta email



Google



Outlook, Hotmail e Live



Yahoo



Exchange e Office 365



Altro



Scegli il tipo di account "Altro".





Aggiungi il tuo indirizzo email

Inserisci il tuo indirizzo email
mario.rossiiiiix@tim.it

Inserisci l'indirizzo mail Tim,
quindi premi "Configurazione manuale".



CONFIGURAZ. MANUALE

AVANTI





mario.rossiiiiix@tim.it

Di quale tipo di account si tratta?

Personale (POP3)

Personale (IMAP)

Exchange



Seleziona il tipo di account "IMAP".





mario.rossiiiiix@tim.it

Password
.....

Digita la tua password e procedi con "Avanti".





Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente

mario.rossiiiiix@tim.it

Password

.....



Server

imap.tim.it



AVANTI



Alla voce "Server" digita "imap.tim.it",
poi procedi con "Avanti".



Impostazioni server Posta in uscita

Richiedi accesso

Nome utente

mario.rossiiiiix@tim.it

Password

.....



Server SMTP

smtp.tim.it



AVANTI



Nel campo "Server SMTP" inserisci il server "smtp.tim.it", premi quindi "Avanti".



Opzioni account

Frequenza sincronizzazione:

Ogni 15 minuti

- Avisami all'arrivo di email
- Sincr. email per questo account
- Scarica allegati automaticamente quando connesso a Wi-Fi

Imposta la frequenza della sincronizzazione dell'account e le preferenze per il download, quindi procedi con "Avanti".



AVANTI





Il tuo account è stato impostato e l'email sarà presto disponibile.

Nome account (facoltativo)

Tim

Nome

Mario Rossi

Visualizzato nei messaggi inviati

Stabilisci un nome per identificare l'account ed il nominativo che comparirà come mittente delle tue mail, poi prosegui con "Avanti".



AVANTI





 **Mario Rossi**
mario.rossiiiiix@tim.it

+ **Aggiungi** indirizzo email



La casella è adesso configurata,
puoi inviare e ricevere le tue email.

VAI A GMAIL

