

## HUAWEI Y5 2019 (AMN-LX9)

### Configurazione mail Tin



Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Tin.it, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.


Segui le istruzioni indicate in questa guida.




Dalla Home accedi alla cartella Google come in figura.




Seleziona quindi l'icona "Gmail".



Premi sul simbolo in alto a sinistra.



Apri il menu indicato dalla freccia.





Premi su "Aggiungi account".





## Imposta email

 Google

 Outlook, Hotmail e Live

 Yahoo

 Exchange e Office 365

 Altro



Seleziona il tipo di account "Altro".





Aggiungi il tuo indirizzo email

Inserisci il tuo indirizzo email

mario.rossiiiiix@tin.it

Digita il tuo indirizzo di posta elettronica Tin e premi "Configurazione manuale".



CONFIGURAZ. MANUALE

AVANTI







mario.rossiiiiix@tin.it

Di quale tipo di account si tratta?

Personale (POP3)

Personale (IMAP)

Exchange



Scegli il tipo di account "IMAP".






mario.rossiiiiix@tin.it

Password

.....



Inserisci la password e procedi con "Avanti".





## Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente

mario.rossiiiiix@tin.it

Password

.....



Server

box.tin.it



AVANTI



Alla voce "Server" digita "box.tin.it",  
procedi con "Avanti".



## Impostazioni server Posta in arrivo

Convalida impostazioni server...

Attendi la convalida delle impostazioni.





Premi "Modifica impostazioni".



Nome utente  
mario.rossiiiiix@tin.it

Password  
.....

Server  
box.tin.it

Porta  
143

Tipo di sicurezza  
STARTTLS

AVANTI

Alla voce "Porta" inserisci "143"  
e apri il menu del "Tipo di sicurezza".



Nome utente  
mario.rossiiiiix@tin.it

Password  
.....

Server  
box.tin.it

Porta  
143

Tipo di sicurezza  
Nessuno  
Sicurezza email non garantita

AVANTI

Seleziona "Nessuno" e procedi con "Avanti".



Alla voce "Server SMTP" digita "mail.tin.it",  
premi "Avanti".





## Impostazioni server Posta in uscita

---


Convalida impostazioni SMTP...

Attendi la convalida delle impostazioni.





Premi "Modifica impostazioni".



Impostazioni server Posta in uscita

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Richiedi accesso

Nome utente  
mario.rossiiiiix@tin.it

Password  
.....

Server SMTP  
mail.tin.it

Porta  
587

Tipo di sicurezza  
STARTTLS

AVANTI

Alla voce "Porta" inserisci "587".

Apri il menu del "Tipo di sicurezza".



Seleziona "Nessuno" e procedi con "Avanti".



## Opzioni account

Frequenza sincronizzazione:

Ogni 15 minuti 

- Avisami all'arrivo di email
- Sincr. email per questo account
- Scarica allegati automaticamente quando connesso a Wi-Fi

Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, premi ancora "Avanti".





Il tuo account è stato impostato e l'email sarà presto disponibile.

Nome account (facoltativo)

Tin

Nome

Mario Rossi

Visualizzato nei messaggi inviati


Imposta in questa schermata un nome per questo account di posta, nel campo sottostante inserisci invece il nome che vuoi venga visualizzato nelle mail che invierai.

Seleziona quindi la voce "Avanti".






Premi il simbolo come indicato nell'immagine.



Apri il menu a tendina  
per avere l'elenco dei tuoi account.





Adesso la tua casella è configurata e puoi accedere ai messaggi selezionandola dall'elenco.