

SAMSUNG GALAXY NOTE 10 (SM-N970F)

Configurazione mail Tin




Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Tin.it puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.


Segui le istruzioni indicate in questa guida.




Dalla Home accedi alla cartella "Google".



Seleziona l'icona "Gmail".



Premi sul simbolo in alto a sinistra.



Premi su "Aggiungi un altro account".

12:34

100% 4G LTE



Imposta email



Google



Outlook, Hotmail e Live



Yahoo



Exchange e Office 365



Altro



Seleziona il tipo di account "Altro".



12:34

4G LTE



Aggiungi il tuo indirizzo email

Inserisci il tuo indirizzo email

mario.rossiiiiix@tin.it

Digita il tuo indirizzo di posta elettronica Tin e premi "Configurazione manuale".

CONFIGURAZ. MANUALE

AVANTI



12:34    ...

100% 4G LTE 



mario.rossiiiiix@tin.it

Di quale tipo di account si tratta?

Personale (POP3)

Personale (IMAP)

Exchange



Scegli il tipo di account "IMAP".



12:35

4G
100%
100%



mario.rossiiiiix@tin.it

Password

.....



Inserisci la password e procedi con "Avanti".



AVANTI



12:35

4G LTE



Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente
mario.rossiiiiix@tin.it

Password

.....



Server


box.tin.it



AVANTI



Alla voce "Server" digita "box.tin.it",
procedi con "Avanti".



Premi "Modifica impostazioni".

12:36    ... 200 4G LTE 17 



Impostazioni server Posta in arrivo

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Nome utente
mario.rossiiiiix@tin.it

Password
.....  

Server
box.tin.it

Porta
143

Tipo di sicurezza
STARTTLS







Alla voce "Porta" inserisci "143"
e apri il menu del "Tipo di sicurezza".

12:36    ... 200 4G LTE 17 



Impostazioni server Posta in arrivo

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Nome utente
mario.rossiiiiix@tin.it

Password
.....  

Server
box.tin.it

Porta
143

Tipo di sicurezza
Nessuno
Sicurezza email non garantita


 **AVANTI**



Seleziona "Nessuno" e procedi con "Avanti".



Alla voce "Server SMTP" digita "mail.tin.it",
premi "Avanti".



Premi "Modifica impostazioni".

12:37 [signal] [wifi] [location] [more]

100% [signal] [wifi] [location] [more]

M

Impostazioni server Posta in uscita

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Richiedi accesso

Nome utente
mario.rossiiiiix@tin.it

Password
.....

Server SMTP
mail.tin.it

Porta
587

Tipo di sicurezza
STARTTLS

 **AVANTI**

[home] [back] [forward]

Alla voce "Porta" inserisci "587".
Apri il menu del "Tipo di sicurezza".

12:37 [status icons] [signal strength]

M

Impostazioni server Posta in uscita

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Richiedi accesso

Nome utente
mario.rossiiiiix@tin.it

Password
..... X

Server SMTP
mail.tin.it

Porta
587

Tipo di sicurezza
Nessuno
Sicurezza email non garantita

AVANTI

[navigation icons]

Seleziona "Nessuno" e procedi con "Avanti".

12:37

100% 4G
12:37 4G



Opzioni account

Frequenza sincronizzazione:

Ogni 15 minuti

- Avvisami all'arrivo di email
- Sincr. email per questo account
- Scarica allegati automaticamente quando connesso a Wi-Fi

Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, premi ancora "Avanti".



AVANTI



12:37

100% 4G LTE



Il tuo account è stato impostato e l'email sarà presto disponibile.

Nome account (facoltativo)

Tin

Nome

Mario Rossi

Visualizzato nei messaggi inviati


Imposta in questa schermata un nome per questo account di posta, nel campo sottostante inserisci invece il nome che vuoi venga visualizzato nelle mail che invierai.

Seleziona quindi la voce "Avanti".



AVANTI





Adesso la tua casella è configurata
e puoi accedere ai messaggi
selezionandola dall'elenco.