

## ASUS ZENFONE MAX PRO M2

### Configurazione mail Alice



Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Alice, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.

Segui le istruzioni indicate in questa guida.



Dalla Home seleziona l'icona "Gmail".



Premi il simbolo in alto a sinistra.



Apri il menu indicato dalla freccia.



Premi su "Aggiungi account".



## Imposta email



Google



Outlook, Hotmail e Live



Yahoo



Exchange e Office 365



Altro



Scegli il tipo di account "Altro".





Aggiungi il tuo indirizzo email

Inserisci il tuo indirizzo email

mario.rossiiiiix@alice.it

Digita il tuo indirizzo di posta elettronica Alice e seleziona "Configurazione manuale".

CONFIGURAZ. MANUALE

AVANTI





mario.rossiiiiix@alice.it

Di quale tipo di account si tratta?

Personale (POP3)

Personale (IMAP)

Exchange



Scegli il tipo di account "IMAP".







mario.rossiiiiix@alice.it

Password  
.....

Inserisci la password e procedi con "Avanti".





## Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente

mario.rossiiiiix@alice.it

Password

.....



Server

in.alice.it



AVANTI



Alla voce "Server" digita "in.alice.it"  
e premi 'Avanti'.



Premi su "Modifica impostazioni".



M

## Impostazioni server Posta in arrivo

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Nome utente  
mario.rossiiiiix@alice.it

Password  
.....

Server  
in.alice.it

Porta  
143

Tipo di sicurezza  
STARTTLS

AVANTI

Alla voce "Porta" inserisci "143".  
Apri il menu del "Tipo di sicurezza".



Impostazioni server Posta in arrivo

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Nome utente  
mario.rossiiiiix@alice.it

Password  
.....

Server  
in.alice.it

Porta  
143

Tipo di sicurezza  
Nessuno  
Sicurezza email non garantita

AVANTI

Seleziona "Nessuno" e procedi con "Avanti".



## Impostazioni server Posta in uscita

Richiedi accesso



Nome utente

mario.rossiiiiix@alice.it

Password

.....



Server SMTP

out.alice.it



AVANTI



Alla voce "Server SMTP" digita "out.alice.it",  
premi "Avanti".



Dai conferma con "Modifica Impostazioni".



Impostazioni server Posta in uscita

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Richiedi accesso

Nome utente  
mario.rossiiiiix@alice.it

Password  
.....

Server SMTP  
out.alice.it


Porta  
587

Tipo di sicurezza  
STARTTLS

AVANTI

Alla voce "Porta" inserisci "587"  
e apri il menu del "Tipo di sicurezza".





Impostazioni server Posta in uscita

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Richiedi accesso

Nome utente  
mario.rossiiiiix@alice.it

Password  
.....

Server SMTP  
out.alice.it

Porta  
587

Tipo di sicurezza  
Nessuno  
Sicurezza email non garantita

AVANTI

Seleziona "Nessuno" e procedi con "Avanti".



## Opzioni account

Frequenza sincronizzazione:

Ogni 15 minuti

- Avisami all'arrivo di email
- Sincr. email per questo account
- Scarica allegati automaticamente quando connesso a Wi-Fi

Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, premi ancora "Avanti".



AVANTI





Il tuo account è stato  
impostato e l'email sarà  
presto disponibile.

Nome account (facoltativo)

Alice

Nome

Mario Rossi

Visualizzato nei messaggi inviati

Imposta in questa schermata  
un nome per questo account di posta,  
nel campo sottostante inserisci invece il nome  
che vuoi venga visualizzato nelle mail che invierai.

Seleziona quindi la voce "Avanti".



AVANTI





Premi sul simbolo in alto a sinistra.



Apri il menu indicato.



Adesso la tua casella è configurata  
e puoi accedere ai messaggi  
selezionandola dall'elenco.