

ASUS ZENFONE MAX PRO M2

Configurazione mail Tin



Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Tin.it, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.

Segui le istruzioni indicate in questa guida.



Dalla Home seleziona l'icona "Gmail".



Premi sul simbolo in alto a sinistra.



Apri il menu indicato dalla freccia.



Premi su "Aggiungi account".



Imposta email



Google



Outlook, Hotmail e Live



Yahoo



Exchange e Office 365



Altro



Seleziona il tipo di account "Altro".





Aggiungi il tuo indirizzo email

Inserisci il tuo indirizzo email

mario.rossiiiiix@tin.it

Digita il tuo indirizzo di posta elettronica Tin e premi "Configurazione manuale".



CONFIGURAZ. MANUALE

AVANTI





mario.rossiiiiix@tin.it

Di quale tipo di account si tratta?

Personale (POP3)

Personale (IMAP)

Exchange



Scegli il tipo di account "IMAP".





mario.rossiiiiix@tin.it

Password

.....



Inserisci la password e procedi con "Avanti".



AVANTI





Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente

mario.rossiiiiix@tin.it

Password

.....



Server

box.tin.it



AVANTI



Alla voce "Server" digita "box.tin.it",
procedi con "Avanti".



Premi "Modifica impostazioni".



M

Impostazioni server Posta in arrivo

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Nome utente
mario.rossiiiiix@tin.it

Password
.....

Server
box.tin.it

Porta
143

Tipo di sicurezza
STARTTLS

AVANTI

Alla voce "Porta" inserisci "143"
e apri il menu del "Tipo di sicurezza".



Impostazioni server Posta in arrivo

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Nome utente
mario.rossiiiiix@tin.it

Password
.....

Server
box.tin.it

Porta
143

Tipo di sicurezza
Nessuno
Sicurezza email non garantita

AVANTI

Seleziona "Nessuno" e procedi con "Avanti".



Impostazioni server Posta in uscita

Richiedi accesso

Nome utente

mario.rossiiiiix@tin.it

Password

.....



Server SMTP

mail.tin.it



AVANTI



Alla voce "Server SMTP" digita "mail.tin.it",
premi "Avanti".



Premi "Modifica impostazioni".



Impostazioni server Posta in uscita

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Richiedi accesso

Nome utente
mario.rossiiiiix@tin.it

Password
.....

Server SMTP
mail.tin.it

Porta
587

Tipo di sicurezza
STARTTLS

AVANTI

Alla voce "Porta" inserisci "587".
Apri il menu del "Tipo di sicurezza".



Impostazioni server Posta in uscita

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Richiedi accesso

Nome utente
mario.rossiiiiix@tin.it

Password
.....

Server SMTP
mail.tin.it

Porta
587

Tipo di sicurezza
Nessuno
Sicurezza email non garantita

AVANTI

Seleziona "Nessuno" e procedi con "Avanti".



Opzioni account

Frequenza sincronizzazione:

Ogni 15 minuti

- Avisami all'arrivo di email
- Sincr. email per questo account
- Scarica allegati automaticamente quando connesso a Wi-Fi

Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, premi ancora "Avanti".



AVANTI





Il tuo account è stato
impostato e l'email sarà
presto disponibile.

Nome account (facoltativo)

Tin

Nome

Mario Rossi

Visualizzato nei messaggi inviati


Imposta in questa schermata
un nome per questo account di posta,
nel campo sottostante inserisci invece
il nome che vuoi venga visualizzato
nelle mail che invierai.

Seleziona quindi la voce "Avanti".



AVANTI





Premi il simbolo come indicato nell'immagine.



Apri il menu a tendina
per avere l'elenco dei tuoi account.



Adesso la tua casella è configurata
e puoi accedere ai messaggi
selezionandola dall'elenco.