

HUAWEI Y7 2018 (LDN-L01)

Configurazione mail Alice



Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Alice, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.

Segui le istruzioni indicate in questa guida.



Entra nella cartella
"Google".




Scegli adesso
l'icona "Gmail".




Premi il simbolo in alto a sinistra
come indicato dalla freccia.





Scorri verso il basso.








Seleziona
"Impostazioni".



Premi su
"Aggiungi account".



Imposta email

-  Google
-  Outlook, Hotmail e Live
-  Yahoo
-  Exchange e Office 365
-  Altro



Scegli
il tipo di account
"Altro".



Aggiungi il tuo indirizzo email

Inserisci il tuo indirizzo email

mario.rossi@alice.it

Digita il tuo indirizzo di posta elettronica Alice e seleziona "Impostazione manuale".



IMPOSTAZIONE MANUALE

AVANTI





mario.rossi@alice.it

Di quale tipo di account si tratta?

Personale (POP3)

Personale (IMAP)

Exchange



Scegli
il tipo di account
"IMAP".





mario.rossi@alice.it

Password

.....



Inserisci la password
e procedi con "Avanti".



AVANTI





Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente

mario.rossi@alice.it

Password

.....



Server

in.alice.it

Alla voce "Server"
digita "in.alice.it"
e premi 'Avanti'.



AVANTI






Impostazioni server Posta in arrivo

Convalida impostazioni server...

Attendi la convalida delle impostazioni.





Premi su
"Modifica impostazioni".

TIM 79% 11:22

M

Impostazioni server Posta in arrivo

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Nome utente
mario.rossi@alice.it

Password
.....

Server
in.alice.it

Porta
143

Tipo di sicurezza
STARTTLS

AVANTI



Alla voce "Porta"
inserisci "143".

Apri il menu del
"Tipo di sicurezza".



Il TIM [signal] [battery 79%] [time 11:22]

M

Impostazioni server Posta in arrivo

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Nome utente
mario.rossi@alice.it

Password
..... 🔍 ✕

Server
in.alice.it

Porta
143

Tipo di sicurezza
Nessuno
Sicurezza email non garantita

AVANTI

Seleziona "Nessuno"
e procedi con "Avanti".



Impostazioni server Posta in uscita

Richiedi accesso

Nome utente

mario.rossi@alice.it

Password

.....



Server SMTP

out.alice.it



AVANTI

Alla voce "Server SMTP"
digita "out.alice.it",
premi "Avanti".




Impostazioni server Posta in uscita

Convalida impostazioni SMTP...

Attendi la convalida delle impostazioni.





Premi su
"Modifica impostazioni".

TIM 79% 11:23

Impostazioni server Posta in uscita

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Richiedi accesso

Nome utente
mario.rossi@alice.it

Password
.....  

Server SMTP
out.alice.it

Porta
587 

Tipo di sicurezza
STARTTLS

AVANTI



Alla voce "Porta"
inserisci "587".

Apri il menu del
"Tipo di sicurezza".



Seleziona "Nessuno"
e procedi con "Avanti".



Opzioni account

Frequenza sincronizzazione:

Ogni 15 minuti

- Avvisami all'arrivo di email
- Sincronizza email di questo account
- Scarica allegati automaticamente quando connesso a Wi-Fi

Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, premi ancora "Avanti".



AVANTI





Il tuo account è stato
impostato e l'email sarà pre...

Nome account (facoltativo)

Alice

Nome:

Mario Rossi

Visualizzato nei messaggi inviati

Imposta in questa schermata un nome per questo account di posta, nel campo sottostante inserisci invece il nome che vuoi venga visualizzato nelle mail che invierai.

Seleziona quindi la voce "Avanti".



AVANTI






Torna indietro
come indicato
dalla freccia.




Premi il simbolo
come indicato
nell'immagine.





Apri il menu a tendina
per avere l'elenco
dei tuoi account.



Adesso la tua casella è configurata e puoi accedere ai messaggi selezionandola dall'elenco.