

LG K40S (LM-X430EMW)

Configurazione mail Tin



Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Tin.it, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.


Segui le istruzioni indicate in questa guida.




Dalla schermata Home accedi alla cartella Google.




Seleziona l'icona "Gmail".



Premi sul simbolo in alto a sinistra.



Apri il menu indicato dalla freccia.



Premi su "Aggiungi account".



Imposta email



Google



Outlook, Hotmail e Live



Yahoo



Exchange e Office 365



Altro



Seleziona "Altro".



Aggiungi il tuo indirizzo email

Inserisci il tuo indirizzo email

mario.rossiiiiix@tin.it

Inserisci l'indirizzo mail Tin,
quindi premi "Configurazione manuale".

CONFIGURAZ. MANUALE

AVANTI





mario.rossiiiiix@tin.it

Di quale tipo di account si tratta?

Personale (POP3)

Personale (IMAP)

Exchange



Seleziona il tipo di account "IMAP".



mario.rossiiiiix@tin.it

Password

.....



Inserisci la tua password e procedi con "Avanti".



AVANTI





Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente

mario.rossiiiiix@tin.it

Password

.....



Server


box.tin.it

Digita il server "box.tin.it" e premi "Avanti".




AVANTI





Conferma con "Modifica impostazioni".



M

Impostazioni server Posta in arrivo

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Nome utente
mario.rossiiiiix@tin.it

Password
.....

Server
box.tin.it

Porta
143

Tipo di sicurezza
STARTTLS

AVANTI

Digita "143" alla voce "Porta"
e apri il menu a tendina del "Tipo di sicurezza".



Impostazioni server Posta in arrivo

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Nome utente
mario.rossiiiiix@tin.it

Password
.....

Server
box.tin.it

Porta
143

Tipo di sicurezza
Nessuno
Sicurezza email non garantita

AVANTI

Scegli "Nessuno",
poi procedi con "Avanti".



Impostazioni server Posta in uscita

Richiedi accesso

Nome utente

mario.rossiiiiix@tin.it

Password

.....



Server SMTP

mail.tin.it



AVANTI

Nelle impostazioni server posta in uscita digita "mail.tin.it" alla voce "Server SMTP", poi continua con "Avanti".





Conferma con "Modifica impostazioni".

Impostazioni server Posta in uscita

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Richiedi accesso


Nome utente
mario.rossiiiiix@tin.it

Password
.....

Server SMTP
mail.tin.it

Porta
587

Tipo di sicurezza
STARTTLS

 **AVANTI**

Digita "587" alla voce "Porta"
ed apri il menu a tendina del "Tipo di sicurezza".

Impostazioni server Posta in uscita

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Richiedi accesso

Nome utente
mario.rossiiiiix@tin.it

Password
.....

Server SMTP
mail.tin.it

Porta
587

Tipo di sicurezza
Nessuno
Sicurezza email non garantita

AVANTI

Scegli "Nessuno",
poi procedi con "Avanti".



Opzioni account

Frequenza sincronizzazione:

Ogni 15 minuti 

- Avisami all'arrivo di email
- Sincr. email per questo account
- Scarica allegati automaticamente quando connesso a Wi-Fi

Imposta a tuo piacimento la frequenza di sincronizzazione delle mail, le relative notifiche e la modalità di download degli allegati, poi vai "Avanti".



AVANTI





Il tuo account è stato impostato e l'email sarà presto disponibile.

Nome account (facoltativo)

Tin


Nome

Mario Rossi

Visualizzato nei messaggi inviati

Stabilisci un nome identificativo per l'account e il nome che comparirà come mittente quando invierai email, poi continua con "Avanti".






Premi sul simbolo delle opzioni in alto a sinistra.



Seleziona il menu a tendina
per avere l'elenco degli account configurati.



Scegli il tuo account Tin.

La tua posta è configurata,
puoi iniziare a ricevere ed inviare e-mail.