


SAMSUNG GALAXY NOTE 8 (SM-N950F)

Configurazione mail Tin




Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Tin.it,
puoi configurare il tuo smartphone
per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.


Segui le istruzioni indicate in questa guida.




Dalla Home,
accedi al menù principale
facendo scorrere la schermata
verso l'alto.




Accedi alla cartella Google
come in figura.




Seleziona quindi l'icona "Gmail".



Premi sul simbolo in alto a sinistra.



Scorri verso il basso.



Seleziona "Impostazioni".



Premi su "Aggiungi account".



Imposta email



Google



Outlook, Hotmail e Live



Yahoo



Exchange (Microsoft Exchange 365)



Altro



Scegli il tipo di account "Altro".





Aggiungi il tuo indirizzo email

Inserisci il tuo indirizzo email

mario.rossi@tin.it

IMPOSTAZIONE MANUALE

AVANTI



Digita il tuo indirizzo di posta elettronica Tin e seleziona "Impostazione manuale".



mario.rossi@tin.it

Di quale tipo di account si tratta?

Personale (POP3)

Personale (IMAP)

Exchange



Scegli il tipo di account "IMAP".





mario.rossi@tin.it

Password

.....



AVANTI



Inserisci la password
e procedi con "Avanti".



Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente

mario.rossi@tin.it

Password

.....



Server

box.tin.it

Alla voce "Server" digita "box.tin.it",
procedi con "Avanti".



AVANTI






Impostazioni server Posta in arrivo

Convalida impostazioni server...

Attendi la convalida delle impostazioni.





Impostazioni server Posta in arrivo

STARTTLS non è supportato dal server. Prova a selezionare un tipo di protezione diverso.

Nome utente
mario.rossi@tin.it

Password
.....

Server
box.tin.it

Porta
143

Tipo di sicurezza
Nessuno
Sicurezza email non garantita

AVANTI

Alla voce "Porta" inserisci "143"
e come tipo di sicurezza scegli "Nessuno".

Procedi con "Avanti".



Impostazioni server Posta in uscita

Richiedi accesso

Nome utente:

mario.rossi@tin.it

Password

.....

Server SMTP

mail.tin.it

Nelle impostazioni server posta in uscita, alla voce "Server SMTP" digita "mail.tin.it", poi procedi con "Avanti".



AVANTI






Impostazioni server Posta in uscita

Convalida impostazioni SMTP...

Attendi la convalida delle impostazioni.





Impostazioni server Posta in uscita

STARTTLS non è supportato dal server. Prova a selezionare un tipo di protezione diverso.

Richiedi accesso

Nome utente
mario.rossi@tin.it

Password
.....

Server SMTP
mail.tin.it

Porta
587

Tipo di sicurezza
Nessuno
Sicurezza email non garantita

AVANTI

Alla voce "Porta" inserisci "587"
e come tipo di sicurezza scegli "Nessuno".

Procedi ancora con "Avanti".



Opzioni account

Frequenza sincronizzazione:

Ogni 15 minuti

- Avisami all'arrivo di email
- Sincronizza email di questo account
- Scarica allegati automaticamente quando connesso a Wi-Fi

Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, poi premi ancora "Avanti".





Il tuo account è stato
impostato e l'email sarà prest...

Nome account (facoltativo)

Tin

Nome

Mario Rossi

Visualizzato nei messaggi inviati


Imposta in questa schermata un nome
per questo account di posta,
nel campo sottostante inserisci invece il nome
che vuoi venga visualizzato nelle mail che invierai.

Seleziona quindi la voce "Avanti".







Torna indietro come indicato dalla freccia.



Premi il simbolo come indicato nell'immagine.



Apri il menu a tendina
per avere l'elenco dei tuoi account.



Adesso la tua casella è configurata
e puoi accedere ai messaggi
selezionandola dall'elenco.